

Releasenotes for Geokoderen version 4.3

Geokoderen version 4.3 kan nu hente jordstykker fra Datafordeleren og er dermed klar til at overgå til denne service. Derudover indeholder version 4.3 følgende ændringer:

Funktionelle ændringer

- Geokoderen kan nu åbne grunde, hvor der er registreret tekniske anlæg, der endnu ikke har fået tildelt klassifikation.
- Funktionen "Flyt BBR-punkt" er blevet lettere at aktivere.
- Kortlisten er ændret, så den ikke ligger i vejen for visningen af valideringer i GeoDanmark.
- Information om en sag i GeoDanmark, der vises når en grund gemmes, vil forsvinde når en ny grund fremsøges.
- Hvis der opstår konflikter eller fejl i ændringer til GeoDK, linker Geokoderen til sagslisten i GeoDK editoren, eller direkte til kladdesagen, hvis man er logget på editoren.

Samordning mellem BBR og GeoDanmark

- Mindre tanke danner nu ikke udpegningspunkt til GeoDanmark. Det vil sige, at hvis tanken i BBR er registreret som størrelsesklasse '1 (under 6.000 l.)', og der ikke er en geometri til GeoDanmark omkring tanken, oprettes der ikke et udpegningspunkt. Nyoprettede tanke danner heller ikke et udpegningspunkt. Her beregnes størrelsesklassen ud fra den størrelse, som man giver tanken.
- Hvis der tegnes ny geometri til GeoDanmark omkring tank eller silo fra BBR, bliver den nye geometri af bygningstypen tank/silo i GeoDanmark.
- Reglerne for livscyklussammenhæng mellem BBR og GeoDanmark er blevet opdateret. Opdateringen betyder, at der ikke sker tilbageløb for registreringer i GeoDanmark, så et objekt i BBR, risikerer at ajourføre objektet i GeoDanmark tilbage til et tidligere stadie. Hvis BBR-objektet er registreret på et tidligere stadie i livscyklus end GeoDanmark-objektet, vil BBR derfor ikke ajourføre GeoDanmark. Det betyder (for GeoDanmark) at:
 - "Under anlæg" ikke må ajourføres tilbage til "Projekteret"
 - "Anlagt" ikke må ajourføres tilbage til "Projekteret"
 - "Anlagt" ikke må ajourføres tilbage til "Under anlæg"Et eksempel på dette kan være en bygning i BBR, der geokodes med en bygningsgeometri i GeoDanmark. Hvis bygningen i BBR har status "3 - under opførelse", vil denne give bygningsgeometrien i GeoDanmark "under anlæg", når der gemmes i Geokoderen. Hvis bygningen i GeoDanmark allerede har status "anlagt", vil dette til gengæld ikke blive ført tilbage til en tidligere status, men forblive "anlagt". Den fulde liste over livscyklussammenhæng kan findes i "Vejledning til Geokoderen".

Spørgsmål og kommentarer til indholdet i denne release og andre BBR-relaterede spørgsmål kan sendes til: bbr@bbr.dk.